



# Kombi-Grupper

Parallele Gruppierung von AP-DRG / SPG &  
SwissDRG

Programmversion 7.0

**Installationsanleitung**

Stand August 2017

Inhalt:

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| I.        | (Voraussetzung) APDRG Suisse Mitgliedschaft.....                            | 3        |
| II.       | 3M Kombi-Grouper-Lizenz von 3M anfordern .....                              | 3        |
| <b>1.</b> | <b>Installation 3M Kombi-Grouper (Server &amp; Einzelplatz).....</b>        | <b>3</b> |
| 1.1       | Führen Sie das 3M Kombi-Grouper Setup.exe aus.....                          | 3        |
| <b>2.</b> | <b>Installation des 3M Kombi-Grouper als Client / Server Variante .....</b> | <b>3</b> |
| 2.1       | Installation der Server-Komponente.....                                     | 3        |
| 2.2       | Einrichten eines Clients - Registration.....                                | 4        |
| 2.3       | Einrichten des Clients – Shortcuts erstellen .....                          | 4        |
| <b>3.</b> | <b>Installation auf Terminal-Servern .....</b>                              | <b>4</b> |
| <b>4.</b> | <b>Die Systemvoraussetzungen .....</b>                                      | <b>4</b> |

Alle Setup-Files und die zugehörige Dokumentation ist in unserem Kunden-Download-Bereich verfügbar.

Jeweils eine verantwortliche Person auf Kundenseite erhält die Login-Informationen, welche nur Klinikintern weitergegeben werden dürfen (z.B. an IT).

Der Link zu unserem Kunden-Download-Bereich finden Sie auf der 3M H.I.S.-Website unter „Downloadbereich“

[http://solutions.3mschweiz.ch/wps/portal/3M/de\\_CH/his/drg/](http://solutions.3mschweiz.ch/wps/portal/3M/de_CH/his/drg/)

## I. (Voraussetzung) APDRG Suisse Mitgliedschaft

Für den Einsatz der Swiss Payment Groups im Zusammenhang mit 3M Kombi-Grouper wird die Mitgliedschaft bei AP-DRG Suisse vorausgesetzt.

Die Mitgliedschaft kann über die Internetadresse [www.apdrgsuisse.ch](http://www.apdrgsuisse.ch) bezogen werden.

## II. 3M Kombi-Grouper-Lizenz von 3M anfordern

Zur Inbetriebnahme des 3M Kombi-Grouper, benötigen Sie eine Lizenzdatei. Bitte fordern Sie diese bei [ch-grouper-license@3m.com](mailto:ch-grouper-license@3m.com) oder Ihrem 3M-Kontakt direkt an.

### 1. Installation 3M Kombi-Grouper (Server & Einzelplatz)

#### 1.1 Führen Sie das 3M Kombi-Grouper Setup.exe aus

Voraussetzung für den Betrieb des 3M Kombi-Grouper ist das .NET-Framework 3.5. Dieses wird während der Installation automatisch heruntergeladen und installiert, falls nicht vorhanden. Alternativ dazu bieten wir Ihnen das .NET-Framework 3.5 auch in unserem Downloadbereich als Installationsroutine an.

Führen Sie das 3M Kombi-Grouper-Setup auf der Einzelplatz-Station oder auf dem Server aus und folgen Sie den Anweisungen.

Kopieren Sie im Anschluss die Lizenzdatei in das Root-Verzeichnis des 3M Kombi-Grouper.

### 2. Installation des 3M Kombi-Grouper als Client / Server Variante

#### 2.1 Installation der Server-Komponente

Führen Sie das Setup des 3M Kombi-Grouper direkt auf dem Server aus. Verwenden Sie als Verzeichnis den UNC-Pfad (auch wenn Sie die Installation direkt auf dem Server vornehmen)

## 2.2 Einrichten eines Clients - Registration

Führen Sie aus dem UNC-Pfad, wo der 3M Kombi-Grouper installiert ist die „Clientsetup.bat“ aus.

→Diese registriert alle notwendigen Komponenten des 3M Kombi-Grouper

## 2.3 Einrichten des Clients – Shortcuts erstellen

Erstellen Sie auf dem Desktop oder einem Verzeichnis Ihrer Wahl einen Shortcut von der „3MKombiGrouperBatch.exe“

## 3. Installation auf Terminal-Servern

Die Nutzung von 3M Kombi-Grouper an mehreren Arbeitsplätzen kann auf verschiedene Weise realisiert werden. Von den Lizenzbedingungen her ist es unerheblich, ob eine vollständige Installation auf jedem einzelnen PC oder Terminal-Server durchgeführt wird, oder ob die 3M Kombi-Grouper-Dateien auf einem File-Server abgelegt und gemeinsam genutzt werden.

Die am häufigsten genutzte Installationsart ist die Ablage der Dateien auf einem File-Server. Hierzu ist nur einmalig das 3M Kombi-Grouper-Setup auszuführen, während auf allen (weiteren) zugreifenden Arbeitsplätzen lediglich das „Clientsetup.bat“- ablaufen müssen (zusätzlich müssen dann noch die Shortcuts manuell erstellt werden). Dies gilt auch, wenn der Arbeitsplatz ein Terminal-Server ist, auch auf diesem ist nur das Client-Setup anzuwenden.

### **Bitte beachten:**

- Laufwerksbuchstaben müssen aus Client-Sicht auch valide sein
- Beim Clientsetup muss der Pfad der Serverinstallation angegeben werden (wo die Exe-Files liegen...)

Möglich und zulässig ist es auch, auf jedem Arbeitsplatz bzw. Terminal-Server komplettes Setup auszuführen. Dies bedeutet allerdings auch, dass bei späteren Updates jede dieser eigenständigen Installationen aktualisiert werden muss.

Im Falle überlasteter oder generell langsamer Netzwerkzugriffe (WAN) kann aus Gründen der besseren Performance auch eine Installation auf jedem einzelnen Arbeitsplatz oder zumindest auf einem Server je Standort die bessere Wahl sein.

## 4. Die Systemvoraussetzungen

**Software:** Microsoft Windows 7

**System:** Pentium 4-Rechner ab 2 GHz mit mind. 512 MB RAM  
Festplattenkapazität: mind. 300 MB

Bildschirmauflösung: 1024 x 768 empfohlen

Betrieb: entweder lokal oder im Netzwerk