



新規のSNIアラートルールを作成する（日）


このサプライヤーポータルでの処理により、SNIアラートルールを作成することができます。


ステップ	アクション
1.	SAP SNCシステムにログインします。[アラートモニター]ウィンドウが表示されます。
2.	[例外]メニューをクリックします。 Exceptions








ステップ	アクション
3.	[SNIアラートルール]メニューアイテムをクリックします。 SNI Alert Rules




ステップ	アクション
4.	[新規ルールの作成]をクリックします。 
5.	アラートルールの詳細が、フィールドが空白の状態が表示されます。 ルールを作成するために、この画面上のすべてのフィールドに入力します。




ステップ	アクション
6.	[ルールID]に「 テストルール1 」と入力します。
7.	[ルールステータス:]フィールドの右側のボタンをクリックします。 
8.	リスト内のエントリーをクリックします。 Active
9.	[アラート優先度:]フィールドの右側のボタンをクリックします。 
10.	リスト内のエントリーをクリックします。 Medium
11.	[説明:]フィールドをクリックします。 
12.	[説明:]フィールドに「 手元在庫が最小値に近づいたときに警告する 」と入力します。
13.	[満たすべきアラート条件:]フィールドの右側のボタンをクリックします。 
14.	[完全一致]または[部分一致]のいずれかを選択します。 完全一致：定義されたアラート条件のすべてが満たされた場合にアラートが生成されます。 部分一致：定義されたアラート条件のいずれかが満たされた場合にアラートが生成されます。










ステップ	アクション
15.	リスト内のエントリーをクリックします。 Any
16.	[満たすべきアラート条件:(2)]フィールドの右側のボタンをクリックします。 ▼
17.	リスト内のエントリーをクリックします。 Stock
18.	[アラート条件]フィールドでの選択によっては、さらにフィールドが表示されます。





ステップ	アクション
19.	[満たすべきアラート条件:(3)]フィールドの右側のボタンをクリックします。 ▼
20.	リスト内のエントリーをクリックします。 <
21.	[満たすべきアラート条件:(4)]フィールドをクリックします。 _____
22.	[満たすべきアラート条件:(4)]フィールドに「100」と入力します。
23.	[満たすべきアラート条件:(5)]フィールドの右側のボタンをクリックします。 ▼
24.	リスト内のエントリーをクリックします。 % of Minimum
25.	[以下のロケーションの関連情報:]フィールドの右側のボタンをクリックします。 ▼
26.	リスト内のエントリーをクリックします。 Location
27.	[ロケーション]フィールドでの選択によっては、さらにフィールドが表示されます。



ステップ	アクション
28.	[以下のロケーションの関連情報:(2)]フィールドの右側のボタンをクリックします。 
29.	リスト内のエントリーをクリックします。 
30.	[以下のロケーションの関連情報:(3)]フィールドをクリックします。 
31.	[以下のロケーションの関連情報:(3)]フィールドの右側のボタンをクリックします。 
32.	行頭をクリックします。 
33.	[OK]をクリックします。 
34.	すべてのフィールドに入力した後に、入力内容を確認しアラートルールを保存します。



ステップ	アクション
35.	[保存]をクリックします。 
36.	「変更は正常に保存されました」というメッセージが表示されます。



ステップ	アクション
37.	この処理は完了です。 手順終了